

# Apple macOS-koneet ja AV-järjestelmät

## DisplayLink Manager



### DisplayLink Manager

Metropolian AV-järjestelmät toimivat Mac-koneiden kanssa parhaiten kun asennettuna on DisplayLink Manager-ohjelma. DisplayLink Manager vaatii vähintään macOS 10.15 (Catalina)-käyttöjärjestelmän. Jos koneessasi on jokin vanhempi käyttöjärjestelmä (10.13, 10.14 ole hyvä ja päivitä käyttöjärjestelmä. Metropolian ylläpidon alaisissa Mac-koneissa voit päivittää käyttöjärjestelmän ainoastaan Managed Software Center-ohjelman kautta.

Älä sulje DisplayLink Manager-ohjelmaa vaan anna sen olla päällä jatkuvasti. Silloin työpisteiden telakoiden ja videonäyttöjen/projektorien palvelut toimivat kunnolla.

## DisplayLink Manager-ohjelman asennus


### Mac-koneet joissa ei ole Managed Software Center-ohjelmaa:

Lataa DisplayLink Manager-asentaja täältä:

<https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads/macOS>

### Metropolian ylläpidon alaiset Mac-koneet:

1. Avaa Managed Software Center-ohjelma.
2. Kirjoita sen hakukenttään "display".
3. Etsi hakutuloksista "DisplayLink Manager" ja valitse "INSTALL".



4. Odota kunnes MSC lataa asentajan...



DisplayLink Manager


Utilities - DisplayLink

Downloading


CANCEL



5. Odota kunnes ohjelma asentuu...




6. Asennus on valmis.  
(Tässä vaiheessa älä valitse "REMOVE").



7. Valitse yläpalkin kuvakevalikosta DisplayLink Managerin kuvake.  
Jos kuvaketta ei näy niin sinun on käynnistettävä DisplayLink Manager.app polusta /Applications/DisplayLink Manager.app

8. aktivoi valinta rivillä Automatic Startup



9. Älä sulje DisplayLink Manager-ohjelmaa vaan anna sen olla päällä jatkuvasti.  
Silloin työpisteiden telakoiden ja videonäyttöjen/projektorien palvelut toimivat kunnolla.